

OpenVPN-Client im Autostart

Du möchtest dich gerne für unsere Hilfe erkenntlich zeigen  . Gerne. Wir bedanken uns bei dir für deine Spende! ☺

[Spenden](#)

Zum frei verfügbaren [Apt-Repository](#)



GITLAB:

Installiert man das Paket „openvpn“ erhält man einen Daemon der dafür verantwortlich ist Verbindungen zu einem VPNServer herzustellen. Dieser Daemon verlangt nach 3 Dateien, die aber die meisten Systeme nicht liefern. Viel mehr gibt es sie in Form von 2 Dateien, der Openvpn selbst (*.ovpn) und dem Zertifikat (*.p12). Jedes Linux besitzt einen Autostart für das System selbst. Dort kann man eigentlich alles Eintragen was man so braucht.

| Linuxsystem | Autostart |
|--------------|--------------------------------------|
| Gentoo | /etc/local.d/programm.start (openrc) |
| Gentoo (alt) | /etc/conf.d/local.start |
| Ubuntu | /etc/rc.local |

Nun trägt seine VPNs einfach ein. Eine pro Zeile:

```
openvpn /ort/wo/meine/openvpn/liegt/supertux.ovpn 2>&1 >>
/var/log/ovpnconn.log &
```

Das kann aber nur funktionieren wenn man den richtigen Pfad des Zertifikats auch in der *.ovpn angibt. Also z.B. so:

[remote.ovpn](#)

```
#OpenVPN Server conf
tls-client
client
dev tun
proto udp
tun-mtu 1400
remote 24.127.370.478 1194
pkcs12 /ort/wo/meine/openvpn/liegt/Mein_Zertifikat.p12
cipher BF-CBC
comp-lzo
verb 3
ns-cert-type server
tls-remote 24.127.370.478
```

Falls man mehrere VPNs startet muss ab der zweiten auch den lokalen Port mit angeben, am besten immer um eins weiter zählen.

```
lport 1195
```

Das ganze kann man dann auch Testen. Der Befehl kann je nach Betriebssystem etwas abweichen.

```
/etc/init.d/local start/stop/restart/status
```

From:
<https://deepdoc.at/dokuwiki/> - DEEPDOC.AT - enjoy your brain

Permanent link:
https://deepdoc.at/dokuwiki/doku.php?id=server_und_serverdienste:open_vpncclient_im_autostart&rev=1747557160

Last update: 2025/11/29 22:06

