


-Admin 13:22, 12. Okt. 2010 (CEST)

Drucken in TCOS

Netzwerkdrucker

Möchte man einen Netzwerkdrucker hinzufügen, begibt man sich im OpenThinClientmanager zum gewünschten Menü, und erstellt einen neuen Drucker.



Die Geräte URI kann man wie folgt eingeben.

... Umgebungen > openthinclient > Drucker > Optra2455_Buero

Drucker: Optra2455_Buero

Einstellungen

Name	Wert
Geräte URI	socket://10.1.4.10:9100
Drucker	Lexmark Optra T610 Foomatic/Postscript (empfohlen)
Zusätzliche lpadm Options	-o PageSize=A4

... Realms > openthinclient > Printers > Networkprinter

Printer: Networkprinter

Properties

Name	Value	
Device URI	socket://printer:9100	Ove
Printer	raw (no conversion)	Def
Additional lpadm options		Def

Dann muss man noch den Richtigen Treiber aus der Liste auswählen. Ist dieser nicht vorhanden kann natürlich auch eine eigene PPD einspielen. Sieh nächsten Punkt.

Eigenen Druckertreiber PPD verwenden

Hat man eine eigene PPD-File muss man die zuerst auf das TCOS kopieren. Hier ein Beispiel. Wir stehen in dem Verzeichnis wo sich der Treiber befindet, und kopieren ihn jetzt auf das TCOS.

```
scp xr_WorkCentre7132.ppd  
root@tcos:/opt/openthinclient/server/default/data/nfs/root/custom/.
```

Jetzt muss man noch den richtigen Wert in das Interface eintragen.




The screenshot shows the configuration interface for a printer. At the top, there are fields for 'Name' (Xerox7120) and 'Beschreibung' (Xerox7120). Below these are tabs for 'Einstellungen', 'Benutzergruppen', 'Benutzer', 'ThinClients', and 'Standorte'. The 'Einstellungen' tab is active, showing three configuration rows: 'Geräte URI' with the value 'socket://xerox7120:9100 (Überschreibt Vorgabe " aus Schema 'printer')', 'Drucker' with a dropdown menu showing 'raw (keine Umsetzung)', and 'Zusätzliche lpadadmin Optionen' with the value '-P /var/tcos/custom/xr_WorkCentre7132.ppd (Überschreibt Vorgabe " aus Schema 'printer')'.

Es ist auch noch empfohleneswert **A4** als Standard einzutragen wie im Bild oben beschrieben.

```
-o PageSize=A4
```

USB Drucker

Beim USBdrucker bleibt alles gleich. Es ändert sich lediglich die Geräte URI.




The screenshot shows the configuration interface for a USB printer. The breadcrumb navigation at the top reads 'Configuration > Realms > openthinclient > Printers > HP73502'. Below this is a section titled 'Printer: HP73502' with a printer icon. Underneath is a 'Properties' section containing a table with three columns: 'Name', 'Value', and a third column for overrides. The table has three rows: 'Device URI' with value 'parallel:/dev/usb/lp0' and override 'Overrides de', 'Printer' with value 'HP PhotoSmart 7350 Foomatic/hpijs ...' and override 'Overrides de', and 'Additional lpadadmin options' with value 'Default from'.

Name	Value	
Device URI	parallel:/dev/usb/lp0	Overrides de
Printer	HP PhotoSmart 7350 Foomatic/hpijs ...	Overrides de
Additional lpadadmin options		Default from

Printserver

Der Thinclient kann lokal angeschlossene Drucker auch als Printserver weiterreichen. Hierzu schließt man den USBdrucker wie oben beschrieben an, und installiert ihn. Danach erstellt man sich im Bereich Hardware einen neuen Printserver. Danach ist jeder Drucker der an diesem ThinClient

angeschlossen ist im Netzwerk sofort verfügbar.



Weiter Informationen

- [Quelle: Printer on Tcos](#)

From:
<https://deepdoc.at/dokuwiki/> - DEEPDOC.AT - enjoy your brain

Permanent link:
https://deepdoc.at/dokuwiki/doku.php?id=prebuilt_systems:open_thinclient:drucker_zum_tcos_mit_eigener_ppd_hinzufugen&rev=1491246311

Last update: 2017/04/03 21:05

