

# UMC und Portal vor externen Zugriff schützen

Seit UCS5 hat sich einiges verändert was das Portal und die UMC angeht. Um nun das Portal und/oder die UMC vor unbefugten oder externen Zugriff zu schützen, bedient man sich ganz einfach einer HTACCESS in den richtigen Verzeichnissen.

## UCS Portal

Grundsätzlich könnte man den Portaldienst einfach stoppen und auf disabled setzen:

```
systemctl stop univention-portal-server.service
systemctl disable univention-portal-server.service
```

Leider bleibt es aus mir noch nicht bekannten Gründen nicht dabei. Bei Updates/Neustarts je nach dem, wird das Service wieder aktiviert. Somit lassen wir das einfach wie es ist uns setzen einfach eine htaccess hinter dem Verzeichnis.

```
nano /var/www/univention/portal/.htaccess
```

Der Inhalt könnte so aussehen. Bedeutet einen Zugriff von Localhost und vom gesamten Netz 192.168.0.0/24. Alle anderen bekommen diese Meldung: **Forbidden You don't have permission to access this resource.**

```
Order Deny,Allow
Deny from all
Allow from 127.0.0.1 192.168.0.0/24
```

Ein Neustart des Webservers ist nicht erforderlich.

## UCS UMC

Die Univention-Management-Console sperrt man über diese Datei

```
nano /var/www/univention-management-console/.htaccess
```

Gleiches Szenario wie oben.

Man kann die UMC auch komplett deaktivieren, sofern man das möchte.

```
ucr set umc/http/autostart=yes
```

From: <https://deepdoc.at/dokuwiki/> - **DEEPDOC.AT** - enjoy your brain

Permanent link: [https://deepdoc.at/dokuwiki/doku.php?id=prebuilt\\_systems:ucs:umc\\_und\\_portal\\_vor\\_externen\\_zugriff\\_schuetzen&rev=1678212176](https://deepdoc.at/dokuwiki/doku.php?id=prebuilt_systems:ucs:umc_und_portal_vor_externen_zugriff_schuetzen&rev=1678212176)

Last update: **2023/03/07 19:02**

